



Exigences techniques pour l'installation d'Isabel

Réf. Isa/Tec1007-F

La dernière version de ces exigences techniques est toujours disponible sur le site Internet d'Isabel : www.isabel.be.

Installation d'Isabel Business Suite sur un PC

L'installation d'Isabel Business Suite 5.0 nécessite au minimum la configuration PC suivante :

- processeur Pentium ;
- 16 MB de mémoire vive (RAM) ;
- 110 MB d'espace libre sur votre disque dur. Les modules privatifs des banques et Internet Explorer 5.5 (ou une version supérieure) ne sont pas compris ;
- système d'exploitation Windows 95, 98, Millennium, XP, NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professional ou Windows Vista (version 32 octets uniquement). Pour Windows NT, le Service Pack 3 minimum est indispensable. Si vous utilisez le Service Pack 6, vous devez avoir au moins la version 6a pour pouvoir travailler avec Isabel Business Suite 5.0 (version anglaise disponible sur le CD d'installation)
- pour Windows 95 ou 98, les fichiers d'installation (*win*.cab*) sont nécessaires pendant la procédure d'installation (si TCP/IP n'est pas configuré) ;
- Internet Explorer 5.5 (cryptage 128 bits) ou une version supérieure (disponible sur le CD d'installation) ;
- port USB pour le lecteur de carte ;
- support possible pour port sériel. Veuillez prendre contact avec Isabel ou consultez les dernières exigences techniques sur le site web d'Isabel (www.isabel.be) ;
- modem 14400 bps, relié au réseau téléphonique ;
- imprimante.

Les utilisateurs RNIS doivent disposer :

- d'un abonnement et d'un raccordement RNIS ;
- du matériel RNIS : carte RNIS interne ou Terminal Adaptor RNIS ;
- le matériel RNIS doit être configuré dans le module Accès réseau à distance (Dial-Up Networking) de Windows, via le MS Accelerator Pack ou via des drivers de hardware spécifiques.

Installation d'Isabel eInvoice uniquement sur un PC

L'installation d'Isabel eInvoice uniquement nécessite au minimum la configuration suivante :

- processeur Pentium ;
- 16 MB de mémoire vive (RAM) ;
- 110 MB d'espace libre sur le disque dur. Internet Explorer 5.5 (ou une version supérieure) n'est pas compris ;
- système d'exploitation Windows 95, 98, Millennium, XP, NT Workstation 4.0, 2000 Professional ou Vista (version 32 octets uniquement). Pour Windows NT, le Service Pack 3 minimum est indispensable. Si vous utilisez le Service Pack 6, vous devez avoir au moins la version 6a pour pouvoir travailler avec Isabel Business Suite 5.0 (version anglaise disponible sur le CD d'installation).
- pour Windows 95 ou 98, les fichiers d'installation (*win*.cab*) sont nécessaires pendant la procédure d'installation (si TCP/IP n'est pas configuré) ;
- Internet Explorer 5.5 (cryptage 128 bits) ou une version supérieure (disponible sur le CD d'installation) ;
- port USB pour le lecteur de carte ;
- support possible pour port sériel. Veuillez prendre contact avec Isabel ou consultez les dernières exigences techniques sur le site web d'Isabel (www.isabel.be) ;
- modem 14400 bps, relié au réseau téléphonique ;
- imprimante.

Pour installer uniquement Isabel eInvoice, vous devez utiliser un PC sur lequel le logiciel Isabel n'a pas encore été installé précédemment.

Si vous voulez l'installer sur un PC qui était déjà équipé d'Isabel 4.0 ou 4.1, procédez comme suit :

- Effectuez une mise à jour de votre ancienne version vers Isabel Business Suite 5.0. La version complète sera automatiquement installée.
- Installez ensuite Isabel eInvoice uniquement, ce qui éliminera les autres composants de la suite complète.

Les utilisateurs RNIS doivent disposer :

- d'un abonnement et d'un raccordement RNIS ;
- du matériel RNIS : carte RNIS interne ou Terminal Adaptor RNIS ;
- le matériel RNIS doit être configuré dans le module Accès réseau à distance (Dial-Up Networking) de Windows, via le MS Accelerator Pack ou via des drivers de hardware spécifiques.



Installation d'Isabel WebSign 5.0 uniquement sur un PC

L'installation d'Isabel WebSign 5.0 uniquement nécessite au minimum la configuration suivante :

- processeur Pentium ;
- 16 MB de mémoire vive (RAM) ;
- 20 MB d'espace libre sur le disque dur. Internet Explorer 5.5 (ou une version supérieure) n'est pas compris ;
- système d'exploitation Windows 95, 98, Millennium, XP, NT Workstation 4.0, 2000 Professional ou Vista (version 32 octets uniquement). Pour Windows NT, le Service Pack 6a minimum est indispensable (disponible sur le CD d'installation)
- pour Windows 95 ou 98, les fichiers d'installation (*win*.cab*) sont nécessaires pendant la procédure d'installation (si TCP/IP n'est pas configuré) ;
- Internet Explorer 5.5 (cryptage 128 bits) ou une version supérieure (disponible sur le CD d'installation) ;
- port USB pour le lecteur de carte ;
- support possible pour port sériel. Veuillez prendre contact avec Isabel ou consultez les dernières exigences techniques sur le site web d'Isabel (www.isabel.be) ;
- connexion par internet ;
- imprimante.